



## Deutsche Bank photoTAN Umstellen von HBCI Classic auf photoTAN in WISO Mein Geld.

Haben Sie bereits Ihre photoTAN im Online-Banking aktiviert? Falls ja, müssen Sie nun in WISO Mein Geld Ihre Konten auf das PIN/TAN-Verfahren mit photoTAN umstellen.

# So stellen Sie Ihr Bestandskonto von einem HBCI-Schlüssel auf die photoTAN um.

### Schritt 1: Synchronisieren Sie das Konto.

- Markieren Sie im Bereich "Konten" das Konto, das Sie umstellen möchten.
- Öffnen Sie die "HBCI Kontaktübersicht". Sie finden die Funktion, indem Sie in der Funktionsleiste über das Menü "Online-Verwaltung" den Punkt "Administration" wählen und dort die Kontaktübersicht anklicken.

C Datei Einstellungen Ansicht Hilfe				MeinGeld_2021	Ç					
	Ersteinrichtu	ng		Konten	0	Buchungen	Zahlungsve	rkehr	Adressen	Zahlungsverwaltu
Programmbereiche 🤤 🕻			<b>E</b>	•	े 😪 🗖	• 🍪	Set ▼			
Konten & Umsätze	Konten	Neues Konto	Konto bearbeiten	Datentresor	Online- Transaktione	Aktualisieren n	Online- Verwaltung	Depots	Ausgeben	
Konten	Alle Kontot	typen		🕈 Alle Konten		-	Synchron 🙀	nisieren		
Zahlungsverkehr	Kontoname	IBAN			Online Zu	gang	Administ	ration	• 📰 H • 🚉 Ci	BCI Kontaktübersicht hipkartenleser einrichten

- Markieren Sie im Fenster "Kontaktverwaltung" das Konto und klicken Sie auf den Button "Synchronisieren".
   <u>Bitte beachten Sie</u>: Diesen Schritt müssen Sie noch mit Ihrem bisherigen Legitimationsverfahren autorisieren, also mit dem HBCI-Schlüssel bzw. Ihrer Chipkarte.
- Sobald die Synchronisierung abgeschlossen ist, bestätigen Sie den Hinweis "Synchronisation erfolgreich abgeschlossen" und verlassen Sie die Kontenverwaltung mit "Schließen".

Neu Löschen		Kontaktname:		Deutsche Bank					
itsche Bank				D: Deutsche Bank	(DDBAC)				
		Benut	zerkennung	P-V					
	Kunden ID			226 00					
		URL		193.150.167.8					
		HBCI	Version	300					
		TAN	/erfahren/Medium:	Smartcard				~	
		Einen	/erfahren/Medium: n Bankkontakt könne Bezeichnung	Smartcard en im Programm I Bankleitzahl	ninterlegte Konte	en zugeordn Währung	et werden: Zugeordnetes Konto	~	
		Einen	/erfahren/Medium:	Smartcard en im Programm I Bankleitzahl DEUTDED	ninterlegte Konte Kontonummer	en zugeordn Währung EUR	et werden: Zugeordnetes Konto Konto anlegen	~ ^	
		Einen	/erfahren/Medium: n Bankkontakt könne Bezeichnung SparCard Kontokorrentkonto	Smartcard en im Programm I Bankleitzahl DEUTDED DEUTDED	hinterlegte Konte Kontonummer 1C 1C	en zugeordn Währung EUR EUR	et werden: Zugeordnetes Konto Konto anlegen Kontokorrentkonto(3)	~	
		Einen	/erfahren/Medium: n Bankkontakt könne Bezeichnung SparCard Kontokorrentkonto Kontokorrentkonto	Smartcard en im Programm I Bankleitzahl DEUTDED DEUTDED DEUTDED	Ninterlegte Konto Kontonummer 10 10 10	en zugeordn Währung EUR EUR EUR	et werden: Zugeordnetes Konto Konto anlegen Kontokomentkonto(3) Konto anlegen		
		Einen	/erfahren/Medium: n Bankkontakt könne Bezeichnung SparCard Kontokorrentkonto Sparkonto	Smartcard en im Programm I Bankleitzahl DEUTDED DEUTDED DEUTDED DEUTDED DEUTDED	Ninterlegte Konte Kontonummer 10 10 10 10	en zugeordn Währung EUR EUR EUR EUR	et werden: Zugeordnetes Konto Konto anlegen Kontokorrentkonto(3) Konto anlegen Konto anlegen		



#### Schritt 2: Ändern Sie die Zugangsart des Kontos.

- Klicken Sie auf "Konto bearbeiten" in der Funktionsleiste. Nun markieren Sie das betreffende Konto und wählen im Bereich "Details" den Reiter "Bank- und Kontodaten".
- Ändern Sie nun die "Zugangsart" auf PIN/TAN. Dazu klicken Sie im Feld "Zugangsart" auf das Punkte-Symbol, sodass die Auswahlliste herunterklappt.

C Datei Einstellungen Ansicht Hilfe MeinGeld_2021-09-16_Datenbank1.mg										
	Ersteinrichtun	9		eite		Konten	Θ	Buc	hungen	
Programmbereiche 🛛 🗸							C;	•	• 🚱	
Konten & Umsätze	Konten	Neues K Konto bea		onto D rbeiten		Datentresor Tra		e- Ak onen	Aktualisier	
Konten Buchungen	🐮 Alle Kontotypen 🔹 💎 🖓 Alle Konten 🔹									
Zahlungsverkehr	Kontoname	IBAN	IBAN				Onlin	Online Zugang		
Onlinecenter Zahlungsverwaltung	Kontokorrentko	. DE25	DE25 7607 0024 0104		Deutsche Bank		FinTS	FinTS (HBCI) Chip/[		
Auswerten & Planen										
Auswertungen	Details									
Budget Finanzprognose	Übersicht Ban	k- und Ko	ntodaten	Kontofü	ihrung	Freistellu	ng und Zu	satzdaten	Umsa	
Zahlungskalender	BLZ	76070024	Ļ					Kontonu	immer	
Haushalt & Leben	BIC	DEUTDE	DB760					IBAN		
Fahrzeugkosten Wohnnebenkosten	Bankname Deutsche Bank						Kontona	me		
Finanzierung Altersvorsorge	Zugangsart	ugangsart FinTS (HBCI) Chip/Disk						Kontoty	р	
Verträge	TAN Verfahren	Smartcar	d				•	Inhaber	1	

#### - Bestätigen Sie Ihre Änderung mit "Ja".

WISO Mein Geld Professional 2022	
Möchten Sie die Zugangsart ändern? Evtl. benötigen Sie dazu Ihre Bankunterlager	oder die PIN.
	Ja <u>N</u> ein

#### Schritt 3: Richten Sie im Kontoeinrichtungsassistenten das Konto mit PIN/TAN ein.

 Auf der Seite 1 wählen Sie im Kontoeinrichtungsassistenten die Option "FinTS (HBCI) PIN/TAN" und bestätigen mit "Weiter".





Auf der zweiten Seite geben Sie die Zugangsdaten f
ür das Konto ein.
 Bitte beachten Sie: Die hier gew
ünschte PIN ist Ihre Online-Banking-PIN
(nicht die PIN der Chipkarte bzw. des HBCI-Schl
üssels, die Sie zuvor benutzt haben).

WISO Mein Geld Professional 2022								
Konto einrichten								
		Т						
Zugangsdaten eingebo	n							
Filialnummer:	226							
Hauptkontonummer:	1234567							
Unterkontonummer:	00							
PIN:	•••••							

 Auf der dritten Seite wählen Sie das photoTAN-Verfahren und gehen mit dem Klick auf "Weiter" auf die nächste Seite.

e	🕲 WISO Mein Geld Professional 2022									
	Konto einrichten									
T	TAN Verfahren auswählen									
	) Mobile-TAN photoTAN-Ver	fahren								

- Autorisieren Sie anschließend Ihre Eingaben mit einer photoTAN.





- Schließen Sie die Umstellung der Zugangsart ab, indem Sie auf Seite 4 auf "Fertigstellen" klicken.



Sofern Sie Zugriff auf mehrere Konten haben, führen Sie die Umstellung bei allen weiteren Konten der Deutschen Bank ebenso durch.

Mehr Informationen unter www.deutsche-bank.de/hbci-umstellung





069 910-10029, Technischer Support



deutsche-bank.de